

# Manual de Usuario del “PROMOSAN 1.0”

## Introducción

En Japain queremos agradecer su preferencia por nuestros productos y al mismo tiempo felicitarle por la adquisición de Japain PROMOSAN.

Con el afán de ofrecer nuevas y mejores herramientas con las tecnologías modernas, en Procesamiento Avanzado de Información Para Negocios S.A de C.V creamos soluciones para ser utilizadas en dispositivos portátiles, que pueden ser utilizadas como punto de venta, control de la información en pequeños y medianos negocios de diversos tipos y publicidad que permita mejorar las ventas. Tal es el caso de PROMOSAN, cuya finalidad es responder a las necesidades de nuestros clientes que desean aumentar sus ventas promoviendo productos mediante pantallas de calidad.

PROMOSAN es una aplicación que corre en un dispositivo ANDROID pero que tiene la habilidad de comunicarse con el sistema SAN para presentar información de aquellos productos que el cliente quiere que se promuevan con el objetivo de aumentar sus ventas, esta información puede ser manejada desde el sistema SAN con la facilidad que le caracteriza y aumenta la dinámica de la misma.

Nosotros pensamos que el manejo de la información es un arma fundamental para los negocios, no es exclusivo sólo de las grandes empresas y es por eso que desarrollamos ésta solución que estamos seguros no solo cubrirá sus expectativas si no las excederá con creces y podrá ver que éste tipo de herramientas le ayudarán en el incremento de sus utilidades.

## Índice

1.- Configuración de red .....	3
¿Cómo ejecutar el Httpsan?.....	12
2.- Preparación de carpeta de imágenes .....	13
3.- Descargar y renombrar imágenes .....	18
4.- Menú .....	30
4.1.- Preferencias .....	31
4.1.1.- Red .....	31
“Dirección IP” .....	31
“Habilitar servidor de sockets” .....	32
“Puerto Servidor de Sockets” .....	32
4.1.2.- Miscelaneos .....	32
“Autoejecutar” (Cómo iniciar la app automáticamente) .....	32
“Autoiniciar Promociones” (Como empezar presentación automáticamente) ...	33
“Nombre de la carpeta imágenes” (Como definir la carpeta que se usará) .....	33
“Orientación de la pantalla” .....	33
4.1.3.- Promociones del Sistema SAN .....	34
“Tiempo Promoción” .....	35
“Tiempo Obtener Datos” .....	35
“Grupo” .....	36
Prefijos y sufijos.....	40
“Columnas” .....	43
“Filas” .....	43
“Formato” .....	44
“Efecto Fade In en Imágen” .....	44
“Divisiones” .....	44
“Encabezado Descripción” .....	45
“Encabezado Tamaño” .....	45
“Encabezado Color” .....	45
“Encabezado Color Fondo” .....	46
“Descripción Tamaño” .....	47
“Descripción Color” .....	47
“Descripción Color Fondo” .....	48
“Precio a usar” .....	48
“Precio Tamaño” .....	48
“Precio Color” .....	49
“Precio Color Fondo” .....	49
“Pie de página Descripción” .....	50
“Pie de página Tamaño” .....	50
“Pie de página Color” .....	50
“Pie de página Color Fondo” .....	51
4.2.- Iniciar Promociones .....	52
4.3.- Requerir Licencia .....	52
4.4.- Activación .....	53
4.5.- Acerca de .....	53
4.6.- Termina .....	53

# 1.- Configuración de red

Para poder acceder a la aplicación sin tener problemas, es necesario hacer una configuración de red determinando la dirección IP del servidor SAN. Existen 2 formas de hacerlo


1. Dar click en botón inicio de la pantalla




2. Dar clic en “ejecutar” (si no aparece “ejecutar” mantener presionado el botón inicio del teclado más la letra R)



3. Escribir “cmd”




4. Dar click en aceptar (aparecerá un cuadro de color negro, llamada ventana de comandos)



5. Únicamente escribir "ipconfig" y presionamos la tecla "enter"

6. Buscar la oración "Adaptador de Ethernet Local Area Connection ", si estamos conectados por medio de un cable o "Adaptador de LAN inalámbrica Wireless Network Connection", si estamos conectados por WiFi.



```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.64
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.254
Adaptador de LAN inalámbrica Wireless Network Connection 3:
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::cd76:8e84:daca:71f7%17
Dirección IPv4. . . . . : 200.0.1.105
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 200.0.1.1
Adaptador de túnel isatap.<B274E9DF-9680-43CE-B57B-1DC40C3F48B8>:
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Adaptador de túnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Dirección IPv6 . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:1c88:3cbf:3f57:febf
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::1c88:3cbf:3f57:febf%13
Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
Adaptador de túnel isatap.huawei.net:
```

7. Buscar el subíndice que diga Dirección IPv4 y los números que están a su derecha son la IP del servidor (los números pueden variar).

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C:\Users\usuario>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Local Area Connection 5:
Sufijo DNS específico para la conexión. . . : huawei.net
Dirección IPv6 . . . . . : fd00:f81c:831b:c200:39f6:8fec:30da:df46
Dirección IPv6 temporal. . . . . : fd00:f81c:831b:c200:c42:ff67:3699:a8fb
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::39f6:8fec:30da:df46%19
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.64
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.1.254
Adaptador de LAN inalámbrica Wireless Network Connection 3:
Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Adaptador de túnel isatap.<B274E9DF-9680-43CE-B57B-1DC40C3F48B8>:
```

8. Entrar a la aplicación PROMOSAN en su dispositivo android.



9. Seleccionar el ícono de Menú



10. Seleccionar en preferencias




11. Aparecerá un recuadro donde se te pedirá una clave (No se escribirá nada, solo seleccionamos aceptar).

Nota: la clave de técnico se reserva para el personal autorizado por PAIN para configuraciones avanzadas.



12. Seleccionamos en “Red”



13. Se te pedirá la IP del servidor (que buscamos en los pasos anteriores) y junto a ella se le escriben 2 puntos “ : “ y “6002” Ej. 192.168.1.64:6002


Otro método para obtener la IP del servidor es:

1. Dar click en botón inicio de la pantalla



2. Click en panel de control


3. Una vez ingresando, seleccionar la opción “Centro de redes y recursos compartidos”




4. Clic en “Cambiar configuración del adaptador”



5. Seleccionamos el ícono de la red en la que se esté conectado, dar clic derecho y seleccionar la opción "estado" para que muestre un recuadro.



6. Dar click en la opción Detalles y se aparecerá otro recuadro (En “Dirección IPv4” a la derecha se muestra la IP)



De ahí se siguen los pasos del 8 al 13 para configurar el “PROMOSAN”

**Nota:** Es muy importante ejecutar Httpsan.exe en su ordenador ya que es el programa que permite la transferencia de datos del SAN al PROMOSAN

## Para ejecutar el “Httpsan” se debe hacer lo siguiente:

1.- Dar clic en inicio



2.- Dar clic en equipo

3.- Seleccionamos la opción “Disco Local (C:)” (Dar doble clic)

4.-Elegimos la carpeta “Archivos de programa” (doble clic)


5.-Seleccionamos la carpeta “Pain” (doble clic)

6.-Elegimos la carpeta “San” (doble clic)

7.-Seleccionamos la carpeta “HttpSan”

8.-Damos doble clic en “HttpSan.exe”

Finalizamos dando clic en la pestaña “aceptar” (se abrirá un programa)



## 2.- Preparar la carpeta de imágenes

Para poder identificarla o crear una nueva carpeta se realiza lo siguiente:

1. Abrir la aplicación "PROMOSAN"




2. Seleccionar el ícono de Menú




3. Seleccionar en preferencias (Aceptar en la solicitud de clave)



4. Seleccionar en Misceláneos




5. Seleccionar en “Nombre de la carpeta de imágenes”



Por defecto se crea una carpeta llamada “imgssanpromo” donde ahí deben de almacenarse las imágenes que se usarán (Recomendado).


Nota: La aplicación “ES File Explorer” ya debe estar instalada, si el producto proviene directamente de PAIN

Si quieres usar otra carpeta, puedes descargar en la Play Store una app llamada “ES File Explorer”.




Seleccionamos instalar y cuando esté lista la abriremos.


- Elegimos la opción "Ventanas"




-Elegimos SD card



-Seleccionamos “nuevo”



-Tocamos en “carpeta” y se crea un nombre



-Una vez creada volvemos al paso 5 y se escribe correctamente el nombre de la carpeta que se creó.


# 3.- Descargar y Renombrar imágenes

Para poder llevar a cabo su presentación hay que tener imágenes almacenadas en la carpeta predeterminada “imgssanpromo” o la que creamos, puedes conseguirlas de cualquier parte, lo que importa es que las renombres escribiendo el código del artículo y finalizando con “.png” (punto png).


Por ejemplo:

1.- Puedes entrar a “google.com” utilizando el navegador


2. Busca las imágenes que desees, por ejemplo:




3. Descargarlas seleccionando la imagen




4. Mantén presionada la imagen y seleccionar en “Descargar imagen”




5. Entrar a la aplicación “ES File explorer”




6. Elegimos la opción “Ventanas”




7. Elegimos SD card



8. Seleccionamos "Download", o la carpeta donde su navegador almacena las descargas por defecto.




9. Las imágenes que has descargado, una por una se irán cambiando de nombre, presionando la imagen, y eligiendo la opción renombrar




10. Se debe poner el nombre del código del artículo y al final se deberá escribir “.png”(punto png)

11. Al haber acabado de renombrar las imágenes se deben seleccionar todas las imágenes que se descargaron

12. Elegimos la opción copiar o cortar




13. Tocamos en la palabra “sdcard”




14. Seleccionamos la carpeta “imgssanpromo” o la carpeta que creó

15. Movemos las imágenes con la opción “pegar”



Si se quiere descargar imágenes desde la computadora y luego enviarlas al dispositivo ANDROID deberá descargar una aplicación en la Play Store llamada “SAMBA”, seleccionamos “instalar” y luego “abrir”.


Nota: Esta aplicación sólo funciona en dispositivos Android **Rooteados**




Se abrirá la aplicación y elegiremos la opción “Menú”



Seleccionamos el ícono “Settings”



El “Password” y “Username” se pueden conservar o puede editarlos




Estos 2 datos se te van a pedir al momento de ingresar a la computadora para pasar las imágenes


Descargamos nuestras imágenes desde la computadora entrando a cualquier navegador (“Google Chrome”, “Mozilla Firefox” o “Internet Explorer”)

Entramos a “google.com” y escriba los artículos que esté buscando


Damos clic en “imágenes”



Le dá clic en la imagen que desee



Da clic DERECHO a la imagen




Selecciona “Guardar imagen como”

Le cambia el nombre por el código que va a dar de alta en la aplicación y al final escribe “.png” (punto png)

Da clic en “guardar”


(Descargue las imágenes que crea usted conveniente)

Busque las imágenes que guardó en su computadora



Selecciona todas las imágenes que descargó y le dá clic derecho

Buscamos la zona de "Red" y localizamos el icono llamado "ANDROID", lo seleccionamos




Escribimos el “Password” y “Username” que se vieron en el “SAMBA” y damos clic en aceptar



Damos doble clic en la carpeta “sdcard”



Hacemos doble clic en “Imagssanpromo” o la carpeta que se creó, damos clic derecho en un espacio en blanco y seleccionamos “pegar”



## 4.- Menú


Ya definidos los primeros 3 pasos, hay que conocer la función de cada opción del menú. Existen 6 opciones:



## 4.1.-“Preferencias”

Ahí se realiza la configuración de la presentación, la conexión y la ejecución del app.

Dentro de esa opción se encuentra



### 4.1.1.- “Red” (Menú> Preferencias> Red)

Permite la conexión entre el servidor y el usuario



#### “Dirección IP del Servidor”

(Explicado en 1.- “Configuración de la red” pág 3)

### “Habilitar Servidor de Sockets”

Un socket, es un método para la comunicación entre un programa del cliente y un programa del servidor en una red.

En éste caso permitirá que el sistema SAN le avise al PROMOSAN en qué momento se realizaron cambios en la aplicación.

Ingreso: Menú> Preferencias> Red> Habilitar Servidor de Sockets

### “Puerto del servidor de sockets”


Normalmente se conserva el número que está escrito ahí, pero en caso de que sea un puerto distinto y con un debido conocimiento sobre éste tema, se cambia.

Nota: Esta opción no estará disponible si se activó la opción “Habilitar Servidor de Sockets”

Ingreso: Menú> Preferencias> Red> Puerto del servidor de sockets

## 4.1.2.- “Misceláneos” (Menú> Preferencias> Misceláneos)

Permite la ejecución automática de la aplicación y la presentación, así como designar la carpeta que contendrá las imágenes que se usarán en la presentación y la orientación de la pantalla (Al entrar aparecen 4 opciones).



### “Autoejecutar”

Al seleccionar esta opción usted permite que al encender su dispositivo se inicie automáticamente el “PROMOSAN” para hacer ésto se entra a

Menú > Preferencias > Misceláneos > ¿Autoejecutar?

Nota: El dispositivo debe estar APAGADO, no BLOQUEADO

### **“Auto iniciar promociones”**

Con ésto al ingresar al “PROMOSAN” se iniciará su presentación después de 5 segundos.

Menú > Preferencias > Misceláneos > Auto iniciar promociones

### **“Nombre de la carpeta de imágenes”**

Usted puede escribir el nombre de la carpeta que usará para almacenar sus imágenes o puede dejar que la carpeta predeterminada se almacenen sus imágenes (imgssanpromo)

Menú > Preferencias > Misceláneos > Nombre de la carpeta de imágenes

### **“Orientación de la pantalla”**

Usted puede elegir si quiere la presentación de forma vertical u horizontal.


Menú > Preferencias > Misceláneos > Orientación de la pantalla

Nota: Únicamente disponible en Tabletas.

### 4.1.3.- “Promociones del Sistema SAN”

Ahí se definirá el formato de la presentación y qué es lo que va a decir. Al ingresar se muestra lo siguiente.

Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN





### “Tiempo Promoción”

Ésto le ayudará a modificar la duración de las ofertas

Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN > Tiempo promoción

### “Tiempo Obtener Datos”

Es el intervalo que se determina en el programa para revisar cambios en el catálogo del SAN.

Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN > Tiempo Obtener Datos

Nota: Si se elige habilitar la opción servidor de sockets esta programación queda sin efecto.


## “Grupo”

Usted clasificará sus productos en el SAN para hacer ésto debe hacer lo siguiente: una vez realizada esa tarea, en el “PROMOSAN” elegirá el grupo que aparecerá en la presentación.


### 1. Entrar al Sistema SAN



2.- Dar clic en la pestaña “Mantenimiento”, luego elegir “Parámetros del sistema” y al final seleccionar la opción “Grupo TIPS”




Se abrirá un cuadro donde se llenarán los datos de la tabla




3.- Llenarán el grupo de artículos empezando por "Id" que es el número del grupo al que pertenece, después se colocará el nombre del grupo, y al final se da clic en la paloma.


Por ejemplo:




4.- Después de haber llenado la tabla con todos los grupos se dá clic en guardar




5.- Después se ingresa a la zona de articulos entrando a la pestaña "Administración" y después se dá clic en "Artículos"



O puede dar clic en el ícono de artículos



Se abrirá un cuadro donde agrega una Descripción para el artículo, un precio y el número de grupo al que pertenece el artículo



Una vez realizada esa tarea, en el "PROMOSAN" elegirá el grupo que aparecerá en la presentación.

Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN > Grupo

## Prefijos y sufijos

Es lo que se escribirá para describir al artículo y al precio. El prefijo es lo que está escrito antes del artículo y el sufijo es lo que se escribe después del artículo (lo mismo se aplica para el precio) por ejemplo




El prefijo del artículo dice "Fresca y sabrosa" y el sufijo del artículo dice "a solo". En cuanto al prefijo del precio, no está escrito nada y el sufijo del precio dice " /KG"

-Para configurar los prefijos y sufijos es necesario entrar al sistema SAN



Damos clic en el icono de artículos o damos clic en la pestaña “Administración” y despues damos clic en “Artículos”



Se abrirá un cuadro y se buscará la opción “Aux” (se dá doble clic en el cuadro)

Aparecerá un recuadro donde se puede editar lo siguiente

Dato	Valor
CLAVE_GENERICA	
DIBAL_CADUCIDAD	
DIBAL_LOGO	
DIBAL_TECLA	
EMPAQUE	
GRADUACION	
PREF_DESC	FRESCA Y SABROSA
PREF_PRECIO	
PRESENTACION	
SUF_DESC	A SOLO
SUF_PRECIO	/ KG
TIPO_PRODUCTO	
UNIDAD_MEDIDA	

Se da clic en “Aceptar”

## “Columnas”

Cambiando el número modificará la presentación (lo mismo en las filas)

1 columna



2 columnas



Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN > Columnas

## “Filas”

2 filas



3 filas



Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN > Filas

### “Formato”

Tenemos el “Formato 1” y “Formato 2, su diferencia es que el primero tiene encabezado y pie de página en cada imagen y el segundo tiene el encabezado y pie de página en la pantalla completa.

Formato 1



Formato 2



Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN > Formato

### “Efecto Fade In en Imágen”

Es un efecto en el que las imágenes aparecen de forma desvanecida.

Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN > Efecto Fade In en Imágen

### “Divisiones”

Son las líneas de separación que se presentan cuando hay 2 o más imágenes en la presentación.

Activado



Desactivado



Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN > Divisiones

### “Encabezado Descripción”

Es el texto que aparece en la parte superior de la pantalla. (En el siguiente ejemplo es “Frutas y Verduras La Hortaliza”)



Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN > Encabezado Descripción

### “Encabezado Tamaño”

Dependiendo de lo que usted escriba se tendrá que modificar el tamaño del encabezado para que se pueda ver completamente.

Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN > Encabezado Tamaño

### “Encabezado color”

Existen diferentes colores en el sistema y puede elegir el más conveniente. (en éste ejemplo es el verde)



Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN > Encabezado Color

#### “Encabezado color fondo”

Dependiendo del gusto se puede cambiar el fondo del encabezado (en el siguiente ejemplo es el fondo rojo)



Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN > Encabezado color fondo

### “Descripción Tamaño”

Determina el tamaño de texto de la descripción del artículo, dependiendo del ancho de la descripción.

Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN > Descripción Tamaño

### “Descripción Color”

Existen diferentes colores en el sistema y puede elegir el más conveniente (en éste ejemplo es “La mejor piña” escrito de color naranja)



Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN > Descripción Color

### “Descripción Fondo”

Se cambia el fondo de la descripción en forma cuadrada (en el siguiente ejemplo es de color rosa)



Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN > Descripción Fondo

### “Precio a Usar”

Permite seleccionar uno de los 5 precios que ofrece el SAN y que será el precio que se mostrará en la pantalla.

Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN > Precio a Usar

### “Precio Tamaño”

Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN > Precio Tamaño

“Precio Color” (Escrito de color negro)



Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN> Precio Color

“Precio Color Fondo” (Fondo amarillo fuerte)



Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN> Precio Color Fondo

### “Pie de Página Descripción”

Es el texto que aparece en la parte inferior de la pantalla (“Gracias por su preferencia”)



Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN > Pie de Página Descripción

### “Pie de Página Tamaño”

Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN> Pie de Página Tamaño

### “Pie de Página Color” (ejemplo color azul)



Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN> Pie de Página Color

“Pie de Página Color Fondo” (ejemplo color cyan)

Ingreso: Menú > Preferencias > Promociones del sistema SAN> Pie de Página Color Fondo




## 4.2.- “Iniciar Promociones”

Al entrar se comienza su presentación

Ingreso: Menú > Iniciar Promociones

## 4.3.- “Requerir Licencia”

Permite enviar un correo a PAIN solicitando una clave para activar este software y se deben llenar los siguientes datos , es importante mencionar que todos los dispositivos PROMOSAN que salen de PAIN SA de CV ya salen activados y el cliente no tiene necesidad de realizar este paso.



The screenshot shows a mobile application interface for 'Req. Licencia' (Request License). The form includes the following fields and instructions:

- \* Nombre
- \* Email
- \* Teléfono
- \*\* PIN
- \* Datos Obligatorios
- \*\* Solo si es distribuidor JAPAIN

Below the form is a numeric keypad with the following layout:

-	+	.	1	2	3	✕
*	/	,	4	5	6	←
(	)	=	7	8	9	
			*	0	#	

Nota: El PIN lo envía personal autorizado por P A I N

Ingreso: Menú> Requerir Licencia

#### 4.4.- “Activación”

Permite colocar la clave enviada por PAIN a su correo, para activar este software

Ingreso: Menú> Activación

#### 4.5.- “Acerca de”

Son los créditos de los desarrolladores del programa

#### 4.6.- “Terminar”

Entrando finalizan la app